

Tutorial para Acesso Externo

Portal Capes e Bases de Dados Assinadas

Tutorial para acesso ao Portal Capes e Bases de Dados Assinadas no computador de casa ou do trabalho:

Nota: Este tutorial é apenas para Internet Explorer 6 ou superior. Essas configurações devem ser feitas SOMENTE para acessar o site do Portal Capes e site da Biblioteca. Para acessar outras páginas da Internet é necessário desfazer esse procedimento.

- 1. Abra o Navegador Internet Explorer
- 2. Clique no menu "Ferramentas"
- 3. Clique no menu "Opções da Internet"



Obs: Para acesso através de Modem 3G ir direto para o passo 7.

- 4. Na aba "conexões":
- 5. Clique no Botão "Configurações de LAN...".



Opções da Interne	t				? ×
Geral	Segu	ırança	Privaci	dade	Conteúdo
Conexões		Prog	gramas		Avançadas
Para co Interne	onfigurar u et, clique e	uma conexão em Configura	com a r.	Co	onfigurar
Configurações o	le rede dia	al-up e de reo	de virtual pri	vada	
				Ad	licionar
				Adici	onar VPN
				Re	mover
Escolha Config servidor proxy	urações se para uma	e precisar cor conexão.	nfigurar um	Con	figurações
Nunca disc	ar uma cor	nexão			
🔘 Discar sem	pre que nâ	ăo houver un	na conexão o	le rede	
Sempre dis	car a cone	xão padrão			
Padrão atua	l: Nenh	uma		Defi	inir padrão
Configurações (da Rede Lo	ocal (LAN) –			
As configuraçõe conexões dial-u para configuraç	es de rede p. Escolha ões dial-up	local não se Configuraçô c.	aplicam a ies acima	Configu	rações da LAN
			ОК	Cancel	ar Aplicar

- 6. Na caixa "Configuração automática":
 - Clique na opção "Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões dial-un ou VPN.)"
 - No campo "Endereço", digite o nome do servidor "proxy.feevale.br"
 - No campo "Porta", digite "80":



Configurações da Rede Local (LAN)	x
Configuração automática A configuração automática poderá substituir as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática.	
Detectar automaticamente as configurações	
Usar script de configuração automática	
Endereço:	
Servidor proxy	
Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões dial-up ou VPN).	>
Endereço: proxy.feevale.b Porta: 80 Avançadas	ור
Não usar servidor proxy para endereços locais	
OK Cancelar	

Obs: Os passos 7, 8 e 9 são exclusivos para acesso através de Modem 3G, caso não use 3G vá direto para o passo 10.

- 7. Na aba "Conexões":
- 8. Na caixa "Configuração de rede dial-up e de rede virtual privada":
 - Selecione a conexão 3G existente, no exemplo da imagem abaixo o nome é "VIVO INTERNET";
 - Clique no botão "Configurações".



Conexões Programas Avançada Para configurar uma conexão com a Internet, clique em Configurar. Configurar onfigurações de rede dial-up e de rede virtual privada Adicionar MUCO INTERNET Adicionar Adicionar VPN Remover Escolha Configurações se precisar configurar um vervidor proxy para uma conexão. Configurações Nunca discar uma conexão. Onfigurações Nunca discar uma conexão Discar sempre que gão houver uma conexão de rede Şempre discar a conexão padrão Definir padrão Padrão atual: Nerhuma	Concern Harry	nça Privac	idade Conteúd	
Para configurar uma conexão com a Internet, cique em Configurar. Configurar Configurações de rede dial-up e de rede virtual privada Adicionar Adicionar VPN Adicionar VPN Remover iscolha Configurações se precisar configurar um ervidor proxy para uma conexão. Nunca discar uma conexão. Nunca discar uma conexão Discar sempre que pão houver uma conexão de rede Sempre discar a conexão padrão Padrão atual: Nerhuma Definir padrão	Conexoes	Programas	Avançadas	
Adicionar Adicionar Adicionar VPN Excolha Configurações se precisar configurar um ervidor proxy para uma conexão. Nunca discar uma conexão. Nunca discar uma conexão Discar sempre que gão houver uma conexão de rede Sempre discar a conexão padrão Padrão atual: Nerhuma Definir padrão	Para configurar uma Internet, dique em (conexão com a Configurar.	Configurar	
Adicionar VPN Adicionar VPN Escolha Configurações se precisar configurar um ervidor proxy para uma conexão. Nunca discar uma conexão Discar sempre que <u>p</u> ão houver uma conexão de rede Sempre discar a conexão padrão Padrão atual: Nerhuma Definir padrão	onfigurações de rede dial-u	p e de rede virtual pri	ivada	
Adicionar VPN Escolha Configurações se precisar configurar um ervidor proxy para uma conexão. Nunca discar uma conexão Discar sempre que pão houver uma conexão de rede Discar sempre que pão houver uma conexão de rede Degmpre discar a conexão padrão Padrão atual: Nerhuma Definir padrão	VIVO INTERNET		Adicionar	
Bernover Escolha Configurações se precisar configurar um configurações Nunca discar uma conexão O Discar sempre que gão houver uma conexão de rede Sempre discar a conexão padrão Padrão atual: Nerhuma Definir padrão			Adicionar VBN	
Escolha Configurações se precisar configurar um servidor proxy para uma conexão. Nunca discar uma conexão Discar sempre que gão houver uma conexão de rede Sempre discar a conexão padrão Padrão atual: Nenhuma Definir padrão			Remover	
Nunca discar uma conegão Discar sempre que gão houver uma conexão de rede Sempre discar a conexão padrão Padrão atual: Nenhuma Definir padrão	Escolha Configurações se precisar configurar um servidor proxy para uma conexão.		Configurações	
Discar sempre que pão houver uma conexão de rede Sempre discar a conexão padrão Padrão atual: Nenhuma Definir padrão	Nunca discar uma conex	ão		
Sempre discar a conexão padrão Padrão atual: Nenhuma Definir padrão	Discar sempre que pão h	nouver uma conexão o	de rede	
Padrão atual: Nenhuma Definir padrão	Sempre discar a conexão	o padrão		
	Padrão atual: Nenhuma		Definir padrão	
Configurações da Rede Local (LAN)	onfigurações da Rede Local	I (LAN)		
ls configurações de rede local não se aplicam a Configurações da Li conexões dial-up. Escolha Configurações acima para configurações dial-up.		al não se aplicam a infigurações acima	Configurações da LAN	

- 9. Na caixa "Servidor Proxy":
 - No campo "Endereço", digite o nome do servidor "proxy.feevale.br";
 - No campo "Porta", digite "80".



Configuração autom	lática	
A configuração auto manuais. Para usar configuração autom	omática poderá substituir as c as configurações manuais, de ática.	onfigurações sabilite a
Detectar automa	aticamente as configurações	
🕅 Usar script de co	onfiguração automática	
Endereço:		
Servidor proxy		
Usar um servido não serão aplica	r proxy para esta conexão (e das a outras conexões).	stas configurações
Endereço:	roxy.feevale.5 Porta: 80	Avançadas
🕅 Não usar ser	vidor proxy para endereços k	ocais
Configurações da re	de dial-up	
Nome de <u>u</u> suário:	vivo	Propriedades
Senha:		Avançadas
Domínio:		

10. No primeiro acesso, será mostrada uma janela para que você informe seus dados de acesso.

Digite o **domínio** "adm" ou "acad" de acordo com a rede que o usuário pertence, seguido de uma **contra barra** "\", seu **código e a senha Feevale**.

Mais informações sobre senhas, acesse em:

http://www.feevale.br/fale-com-a-feevale/senhas-institucionais

Observações:

- Após realizar estas configurações você poderá acessar, exclusivamente, os sites da Feevale e as bases disponíveis no portal da Capes.
- O acesso a outros sites e conteúdos como MSN, Skype, entre outros, irá parar de funcionar.
- Ao finalizar a pesquisa é necessário desfazer a configuração acima para voltar a acessar a Internet normalmente.